

Beállítások: SMTP

The screenshot shows the eVIR system settings interface. The left sidebar contains a menu with items like 'Rendszer', 'Beállítások', and 'Rendszerbeállítások'. The main content area shows the 'SMTP' settings, including fields for 'Mail alapértelmezett feladó', 'Mail SENDER', 'SMTP felhasználónév', 'SMTP jelszó', 'SMTP Port', 'SMTP szerver', and 'SMTP titkosítás'. Red callout boxes with numbers 1-4 point to the 'Rendszer' menu item, the 'Beállítások' sub-menu, the 'Rendszerbeállítások' sub-menu, and the 'SMTP' menu item respectively. The SMTP settings form is highlighted with a red border.

1. A **Rendszer**,
2. **Beállítások**,
3. **Rendszerbeállítások** menüpont alatt,
4. a **SMTP** fülre kattintva az eVIR rendszer SMTP-vel kapcsolatos beállításait lehet elvégezni.

Mezők

- **Mail alapértelmezett feladó**

Az email alapértelmezett küldője, ami a **címzett számára feladóként látható** (From: fejléc). Például: Cégünk Neve info@ceg.hu

- **Mail SENDER**
A levél **technikai feladója** (Sender: fejléc / SMTP MAIL FROM parancs). Ide érkeznek vissza a kézbesítési hibaüzenetek (bounce). Alap esetben megegyezik az SMTP felhasználói névvel.
- **SMTP felhasználónév**
SMTP autentikáció felhasználóneve.
Ha üres, a rendszer **nem küld AUTH parancsot** az SMTP szervernek (autentikáció nélkül csatlakozik).
- **SMTP jelszó**
SMTP autentikáció jelszava.
- **SMTP Port**
Az SMTP kapcsolat portja.
Ha üres, automatikusan választódik az *SMTP titkosítás* mezőben választott alapján:
 - Titkosítás nélkül (Nincs): **25**
 - SSL: **465**
 - STARTTLS: **587**
- **SMTP szerver**
Az SMTP szerver hostneve (pl. smtp.gmail.com).
Ha üres, a rendszer alapértelmezett beállítása érvényesül.
- **SMTP titkosítás**
 - **Nincs** — Titkosítatlan kapcsolat (25-ös port)
 - **SSL** — A kapcsolat az elejétől titkosított (465-ös port)
 - **STARTTLS** — Titkosítatlan kapcsolatként indul, majd a szerver felszólítására titkosítottá vált (587-es port)

From és Sender különbsége

A két feladó mező eltérő szerepet tölt be:

- A **Feladó** (mail_from, From:) az, amit a levelező program megjelenít a felhasználónak — ez látszik a beérkező levélen.
- A **Sender** (mail_sender, Sender: / SMTP MAIL FROM) a technikai feladó, amit az SMTP szerver használ a kézbesítéshez. Erre a címre mennek vissza a sikertelen kézbesítések (NDR/bounce üzenetek).

Általában mindkét mező ugyanazt a címet tartalmazza, de szétválasztható, ha például egy no-reply@ceg.hu feladóról mennek a levelek, de a bounce-okat egy postmaster@ceg.hu fogadja.

SMTP beállítások tesztelése

A beállítások ellenőrzésére a rendszerben elérhető egy beépített **SMTP teszt felület**: megmutatja az aktuálisan érvényes SMTP paramétereket (szerver, port, titkosítás, felhasználó, feladók), és teszt emailt lehet küldeni tetszőleges címre.

A teszt felület a **Rendszer → Gépház → SMTP teszt** menüpont alatt érhető el.

From:
<https://doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:smtp>

Last update: 2026/06/02 10:08



