

MCP hozzáférés engedélyezése

Ez az oldal a **felhasználónak** szól: hogyan adja hozzá a saját eVIR-jét egy AI-alkalmazáshoz. A rendszergazdai teendők külön oldalon: [Telepítés és üzemeltetés](#).

Mi kell hozzá

- A rendszergazda telepítette és beállította a modult, és tudja az **MCP címet** (jellemzően `https://<host>/<ugyfel>/mcp`).
- A felhasználónak **MCP privilégiuma** van (Rendszer → Felhasználók). Enélkül a képernyő megjelenik, de az engedélyezés nem megy végig.
- Egy MCP-t támogató AI-alkalmazás (például Claude Cowork).

A csatlakozás menete

1. Az AI-alkalmazásban add hozzá az eVIR-t új kapcsolatként — csak az **MCP címet** kell megadni.
2. Az alkalmazás megnyit egy böngészőablakot, ami az eVIR **megszokott bejelentkezési képernyőjére** visz.
3. Jelentkezz be úgy, ahogy szoktál.
4. Megjelenik az **engedélyező képernyő** (lásd lent). Nézd át, és dönts el, engedélyezed-e.
5. Az „Engedélyezem,” gomb után a böngésző visszavisz az alkalmazáshoz, és a kapcsolat él.

<note>**Az engedélyező képernyő nem egy külön jelszóbekérő.** A saját eVIR-bejelentkezéseden mész át, a szokásos jelszó-szabályokkal, naplózással és zárolási védelemmel együtt. Az AI-alkalmazás **soha nem látja a jelszavadat** — az eVIR-nél marad.</note>

Amit az engedélyező képernyőn látsz

- **A hozzáférést kérő alkalmazás** neve és azonosítója, valamint a visszairányítási cím. Ha nem ismered fel az alkalmazást, ne engedélyezd.
- **A hozzáférés ennek a felhasználónak a nevében** — a saját bejelentkezett neved. Minden lekérdezés így fog naplózódni.
- **Jogosultsági kör** — csak olvasás, vagy olvasás és korlátozott írás (lásd lent).
- **Érvényesség** — meddig él a hozzáférés, és meddig újítható meg.
- **Adattovábbítási nyilatkozat**, amit el kell fogadni. Ez verziózott: ha a szövege változik, legközelebb újra el kell fogadni.

<note important>**Az AI pontosan annyit lát, amennyit te látsz.** Minden lekérdezés a te jogosultságaidon megy át — amihez neked nincs jogod, azt az AI sem éri el. **Törölni semmilyen funkció nem tud.**</note>

Jogosultsági körök

Kör	Mit jelent
Csak olvasás	Az AI lekérdezhet adatokat, de semmit nem módosíthat.
Olvasás és korlátozott írás	A lekérdezésen túl piszkozatot és megjegyzést is létrehozhat: partner-napló bejegyzés, TMS megjegyzés, új TMS feladat, piszkozat ajánlat. Véglegesítés, könyvelés, kiküldés és törlés nincs .

A jogosultsági kör **szűkíti** a jogaidat, sosem bővíti: írási körrel is csak azt írhatja, amire neked magadnak is jogod van.

Ha meggondolod magad

A „Nem engedélyezem” gombbal a kérés elutasításra kerül, és a böngésző visszavisz az alkalmazáshoz — hozzáférés nem keletkezik.

A már megadott hozzáférés **bármikor visszavonható**: Rendszer → Beállítások → AI MCP hozzáférés → [MCP tokenjeim](#).

Amit érdemes tudni

- **Több alkalmazás is engedélyezhető** egyszerre, és ugyanaz az alkalmazás több eszközről is — mindegyik külön sorként jelenik meg a tokenek között.
- **A hozzáférés lejár.** Az alkalmazás egy ideig magától megújítja; a megújítási idő letelte után újra végig kell menni a fenti lépéseken.
- **Minden lekérdezés naplózódik** ([MCP hívásnapló](#)) — a saját naplód a menüből megnézhető.
- Ha nem jelenik meg valamelyik funkció az AI-ban, annak jellemzően az az oka, hogy az adott modul nincs telepítve, vagy nincs rá menü-jogosultságod. Ez helyes működés.

Kapcsolódó oldalak:

- [eVIR MCP szerver \(áttekintés\)](#)
- [MCP tokenjeim](#)
- [Elérhető funkciók \(toolok\)](#)
- [Adatbiztonság](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:ai_mcp:engedelyezes

Last update: **2026/08/28 14:28**

