


Beállítások: Rendszer

Az eVIR Rendszer beállításait lehet paraméterezni.

Rendszer → Beállítások → **Beállítások**



- **CSV-ben az enter karakter lecserélése**

Importálás esetén ha a CSV tartalmaz ENTER karaktert, akkor azt le lehet cserélni

- **CSV és XLS mezőn belüli elválasztó** \\Exportálás esetén ha több mező tartalmát kell egy mezőbe elhelyezni, akkor milyen elválasztó karakterrel legyenek szeparálva

- **CSV mező elválasztó**

CSV exportálás esetén milyen karakter válassza el a mezőket (alapértelmezetten vessző, de kompatibilitási okokból lehet pontosvessző, tab, szóköz is)

- **Tizedes jel**

CSV export esetén tizedespontot vagy tizedesvesszőt használjon a rendszer

- **CSV és XLSX export fejléc**

Különböző egy és két soros fejléc típusok közül lehet választani annak függvényében, hogy mi az exportálás célja.

- **Bejelentkezés érvényessége**

Az utolsó kattintástól számítva mennyi idő múlva léptessen ki a rendszer. Alapértelmezett értéke 1d, ami egy napot, azaz 24 órát jelent.

- **CSV dokumentumok**

A generált CSV exportot a böngészőnek milyen módon kínálja fel a rendszer

- **CSV encode**

A CSV export alapértelmezetten milyen kódolás szerint jöjjön létre. (MacOS nem tud ISO8859-2 szerinti CSV-t kezelni)

- **Ezres elválasztó jel**

Legyenek-e ezres helyiértékenként szeparálva a számok

- **JSON export módja**

JSON export esetén csak az aktuális oldal kerüljön exportálásra, vagy pedig a teljes lista

- **Lista sorainak száma**

Alapértelmezetten hány sort tartalmazzon egy lista-oldal.


- **PDF dokumentumok**

A generált PDF dokumentum a böngészőnek milyen módon kínálja fel a rendszer

- **Telephely nélküli felhasználó**

Telephelyes üzemmódban legyen-e lehetőség telephelyhez nem tartozó felhasználót létrehozni

Rendszer → Felhasználói fiók → **Saját beállítások**



From:
<https://doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:rendszer?rev=1594585710>

Last update: 2020/07/12 22:28

