

MOHU Beállítások

A MOHU [rendszer felépítése](#) szerver + kliensek felépítésű, ennek megfelelően kétféle módon és helyen kell elvégezni a telepítést követően a beállításokat:

MOHU Szerver

- Létre kell hozni olyan [felhasználókat](#) a megfelelő [jogosultsággal](#), akik a MOHU-tól kapott rendelések kezelését, alvállalkozókhoz rendelését végzik el.
- A szerveren az alvállalkozókat kell felvinni olyan módon, hogy az alvállalkozók rendszerének adatbázisait kell megadni egy azonosítóval együtt. Ezt a Rendszer→Gépház→Mohu alvállalkozók menüpontban lehet megadni
- API alapú kommunikációhoz szükség van a MOL ügyfélszolgálatról kapott `client_id` és `client_secret` adatokra. Ezeket a Rendszer→Beállítások→Rendszerbeállítások→MOHU részen lehet megadni.

MOHU alvállalkozók (kliensek)

- [Létre kell hozni az irodai felhasználókat](#), akik kezelik a rendeléseket
- [Létre kell hozni a sofőröket](#), szintén mint felhasználókat. Nekik csak a MOHU és a bevételezés menüpontokhoz kell [jogosultságot](#) beállítani
- A Flotta → [Új autó](#) menüben rögzíteni kell a beszállításokhoz használt autókat. Ezeket fogja a rendszer a rendelésnél felajánlani hozzárendelésre, valamint a rendszámmal egyező nevű [raktárak](#) jönnek létre bevételezéskor.
- A Mohu → [Beosztás](#) menüben össze kell rendelni a sofőröket az autókkal. Ezért fogja tudni a sofőr portál a mai saját beszállításokban csak a szükséges adatokat mutatni
- A létre kell hozni azokat a [cikkszámokat](#), amelyeket használni fog a rendszer a bevételezéskor. Ez jellemzően:
 - [olaj](#): Használt sűrűolaj
 - [bioleb](#): Biológiailag lebomló hulladék
- A [cikkszámok törzsadat](#)iban a Bizonylat tétel információ részbe be kell másolni annak az átvételi nyilatkozatnak a szövegét, amit a hatályos szabályozás szerint kötelező szerepeltetni a bizonylatokon.
- A Törzsdatok → Bizonylat beállítások → [Bizonylat beállítások](#) menüben ki kell pipálni a Cikk bizonylat tétel információ megjelenítés oszlopban a bevételezést.
- Létre kell hozni a sofőrök részére a [speciális alportált](#), amit mintaként lehet használni.
- A sofőr felhasználóknál be kell állítani a minta alportált.
- A sofőr felhasználóknál ki kell kapcsolni a menü megjelenítését a felhasználó beállításában.
- Törzsdatok → Raktár menüben [raktárak létrehozása](#) tetszőleges névvel, pl:
 - [hulladékudvar](#): ebbe raktárba kerülnek ártmozgatásra a begyűjtött hulladékok a mérlegelés után az autóról
 - [Gyártás modul](#) használata esetén a szétbontáshoz is szükség lehet raktárakra:
 - előkezelő
 - alapanyag
 - készáru
 - lerakó

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:mohu:mohu_beallitas

Last update: **2023/09/13 10:33**

